

Comment activer la dernière version de Java sur mon système Windows ?


Cet article s'applique aux éléments suivants ::

- **Plate(s)-forme(s):** Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP
 - **Version(s) de Java:** 6.0, 7.0
-

SYMPTÔMES

Il arrive parfois que même si vous avez installé la dernière version de Java, votre navigateur ne soit pas en mesure de l'utiliser si elle n'est pas activée. Ce peut être le cas lorsque vous installez d'autres applications qui installent également Java et que les fournisseurs de ces applications ne souhaitent pas modifier les paramètres de votre navigateur. Il est toutefois toujours recommandé d'utiliser la dernière version de Java afin de garantir que vous disposez des dernières corrections de sécurité et améliorations.

Si votre navigateur n'utilise pas la dernière version installée, vous devez activer la dernière version de Java sur votre système dans le panneau de configuration Java.



Recherche du panneau de configuration Java

Windows 8

Utilisation de la recherche pour trouver le panneau de configuration

- Appuyez sur **Touche logo Windows + W** pour ouvrir l'**icône Rechercher** et rechercher les paramètres
OU
Placez le pointeur de la souris dans l'angle inférieur droit de l'écran, puis cliquez sur l'icône **Rechercher**.
- Dans la zone de recherche, saisissez **Panneau de configuration Java**.
- Cliquez sur l'icône pour ouvrir le panneau de configuration Java.

Windows 7, Vista

- Cliquez sur le bouton **Démarrer**, puis sur l'option **Panneau de configuration**.
- Dans la **recherche du panneau de configuration**, saisissez **Panneau de configuration Java**.
- Cliquez sur l'icône pour ouvrir le panneau de configuration Java.

Windows XP

- Cliquez sur le bouton **Démarrer**, puis sur l'option **Panneau de configuration**.
- Cliquez deux fois sur l'icône pour ouvrir le panneau de configuration Java.

Mac OS X version 10.7.3 et supérieures

- Cliquez sur l'icône **Apple** en haut à gauche de l'écran.
- Accédez à **Préférences système**

- Cliquez sur l'icône Java pour accéder au panneau de configuration Java.



Activation de la dernière version installée de Java dans le panneau de configuration Java

1. Dans le panneau de configuration Java, cliquez sur l'onglet **Java**.
2. Cliquez sur **Visualiser** pour afficher les paramètres de l'environnement JRE.
3. Assurez-vous que la dernière version de Java est activée en cochant la case **Activé**.
4. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.
5. Cliquez sur **OK** dans le panneau de configuration Java pour confirmer les modifications et fermer la fenêtre.
6. Essayez de lancer la même applet et vérifiez qu'elle est désormais exécutée avec la dernière version de Java installée sur votre système.

Entrez votre Nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder à ce site réglementé

Nom d'utilisateur :
Mot de passe :

accès

Rentrez votre nom en minuscule et sans accents

Rentrez votre mot de passe en minuscule et sans accents

Cliquez sur "accès" ligne du dessous

En cas de problème, envoyez un mail au responsable du site

accouchet@atp-actel.fr

Le module complémentaire « Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper » de « Sun Microsystems, Inc. » est prêt pour utilisation. X

JavaSetup6u23

JavaSetup7u45